


- ① ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します




- ② 「アカウントとパスワード」または「パスワードとアカウント」を選択します



- ③ 「アカウントを追加」を選択します



④ 「その他」を選択します



⑤ 「アカウントを追加」を選択します



⑥ 新規アカウントを以下のように設定し、「次へ」を選択します

The screenshot shows a mobile interface for creating a new account. At the top, there are options for 'キャンセル' (Cancel) and '新規アカウント' (New Account), and a highlighted '次へ' (Next) button. Below are four input fields: '名前' (Name) with placeholder 'お名前', 'メール' (Email) with placeholder '設定するメールアドレス', 'パスワード' (Password) with placeholder 'パスワード', and '説明' (Description) with placeholder '任意の文字列'. A standard QWERTY keyboard is visible at the bottom.

- ・「名前」: 名前をローマ字で入力
- ・「メール」: [メールアドレス]
- ・「パスワード」: お送りした書類の「パスワード」を入力
※半角で入力ください。
※大文字と小文字を区別します。
- ※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます。
- ・「説明」: [任意の文字列]
※自動的に表示されます。

⑦ 「POP」を選択します

The screenshot shows the same account setup screen, but with the 'POP' option selected for the email protocol. The 'IMAP' and 'POP' buttons are at the top, with 'POP' highlighted in blue and outlined in red. Below are the same input fields as in the previous screenshot. Under the heading '受信メールサーバ' (Incoming Mail Server), there are fields for 'ホスト名' (Host Name) with 'mail.example.com', 'ユーザ名' (User Name) with '必須' (Required), and 'パスワード' (Password) with masked characters. Under the heading '送信メールサーバ' (Outgoing Mail Server), there are fields for 'ホスト名' (Host Name) with 'smtp.example.com' and 'ユーザ名' (User Name) with 'オプション' (Optional).

⑧ 「受信メールサーバ」の項目を以下のように設定し、画面を下にスクロールします

SIMなし 10:38 49%

キャンセル 新規アカウント 保存

受信メールサーバ

ホスト名 mail.ドメイン

ユーザ名 アカウント

パスワード パスワード

送信メールサーバ

ホスト名 smtp.example.com

ユーザ名 オプション

パスワード オプション

q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
123 . / .jp return

- ・「ホスト名」: **mail.ドメイン**
- ・「ユーザ名」: お送りした書類の「**アカウント**」を入力
※半角で入力ください。
- ・「パスワード」: ⑥で入力した「**パスワード**」が(●)で表示されます。

⑨ 「送信メールサーバ」の項目を以下のように設定し、「保存」を選択します

SIMなし 10:38 49%

キャンセル 新規アカウント 保存

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 mail.ドメイン

ユーザ名 アカウント

パスワード パスワード


1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- / : ; () ¥ & @ "
#+= . , ? ! ' <X>
ABC space return

- ・「ホスト名」: **mail.ドメイン**
- ・「ユーザ名」: お送りした書類の「**アカウント**」を入力
※半角で入力ください。
- ・「パスワード」: お送りした書類の「**パスワード**」を入力
※半角で入力ください。
※大文字と小文字を区別します。
- ※ セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

⑩ 下のような画像が表示されますので、[続ける]を選択します



⑪ 「保存」を選択します



⑫ 新しく追加したアカウントを選択します



⑬ 画面を下にスクロールし、「SMTP」を選択します



⑭ 「mail.ドメイン」を選択します



⑮ 「送信メールサーバ」の項目を以下のように設定し、「完了」を選択します



- ・「サーバ」:「オン」
- ・「送信メールサーバ」
- ・「ホスト名」:「mail.ドメイン」が表示されます
- ・「ユーザ名」:「アカウント」が表示されます
- ・「パスワード」:「パスワード」が (●) で表示されます
- ・「SSLを使用」:「オフ」にする
- ・「認証」:「パスワード」
- ・「サーバポート」: 587 と入力

⑩ 画面左上の文字列を選択します



⑪ 「詳細」を選択します



⑱ 以下のように設定し、画面左上の文字列を選択します



- 「削除したメッセージの移動先」: 任意
- 「削除したメッセージ」
- ・「削除」: 任意
- 「受信設定」
- ・「SSLを使用」:「オフ」
- ・「認証」:パスワード
- ・「サーバから削除」: 任意
- ・「サーバポート」: **110** と入力
- 「S/MIME」
- ・「S/MIME」:「オフ」

⑲ 「完了」を選択します

