


【メール設定】 Outlook 2010 メールアカウントの追加設定方法 (SMTP 認証)




- ① 画面左下の[スタートボタン]をクリックします。
[すべてのプログラム]から
[Microsoft Office]－
[Microsoft Office Outlook 2010]をクリックし、Outlook 2010 を起動します。


- ② [MicrosoftOutlook2010 スタートアップ]画面が表示されます。
[次へ]ボタンをクリックします。

※スタートアップウィザードは、初めて Outlook を起動した場合のみ表示されます。


スタートアップが始まらない場合は、以下の方法で画面を開いてください。

- ③ メニューバーの「ファイル」－「情報」－「アカウントの追加」の順にクリックします。






- ④ [電子メールアカウント]画面が[表示]されます。[新規]をクリックします。



- ⑤ [メールアップグレードオプション]の画面が表示された場合は、[アップグレードしない]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。表示されない場合はそのまま次へお進みください。



- ⑥ [電子メールアカウント]画面が表示されます。[はい]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

新しいアカウントの追加

自動アカウント セットアップ
他の種類のサーバーに接続します。

● 電子メール アカウント(A)

名前(N): 例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E): 例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(C):

インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

● テキスト メッセージング (SMS)(X)

● **自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)**

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

⑦ [自動アカウントセットアップ]画面が表示されます。

[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)]を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

新しいアカウントの追加

サービスの選択

● **インターネット電子メール(I)**
POP または IMAP サーバーに接続して、電子メール メッセージを受信します。

● Microsoft Exchange または互換性のあるサービス(M)
接続して、電子メール メッセージ、予定表、連絡先、ファックス、およびボイス メール メッセージにアクセスします。

● テキスト メッセージング (SMS)(X)
モバイル メッセージング サービスに接続します。

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

⑧ [サービスの選択]画面が表示されます。

[インターネット電子メール]にチェックを入れ[次へ]ボタンをクリックします。

アカウントの変更

インターネット電子メール設定
電子メール アカウントを使用するには、以下の項目をすべて設定してください。

ユーザー情報

名前(N): webporte

電子メール アドレス(E): info@webporte.com

サーバー情報

アカウントの種類(A): POP3

受信メール サーバー(R): mail.support.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.support.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): info1234

パスワード(P):

☒ パスワードを保存する(S)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(O)

アカウント設定のテスト

この画面に情報を入力したら、アカウントのテストを行うことをお勧めします。テストを実行するには [アカウント設定のテスト] をクリックします (ネットワークに接続されている必要があります)。

アカウント設定のテスト(T)

☒ [次へ] ボタンをクリックしたらアカウント設定をテストする(S)

詳細設定(D)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

⑨ [インターネット電子メールの設定]画面が表示されます。

すべての項目を以下のように入力します。

入力画面	入力・設定内容
名前	差出人として表示したい名前 例)webporte
電子メールアドレス	メールアドレス 例)info @*****.com ※メールサービスのご案内参照
受信メールサーバー (POP3)	受信メールサーバ(POP3) [mail.support.ne.jp] を入力
送信メールサーバー (SMTP)	送信メールサーバ(SMTP) [mail.support.ne.jp] を入力
アカウント名	メールサービスのご案内参照 例) info1234
パスワード	メールサービスのご案内に記載されているパスワード
パスワードを保存する	チェックする
アカウント設定のテスト	チェックをはずす

⑩ [詳細設定]ボタンをクリックします。

⑪ [インターネット電子メール設定]画面が表示されます。

[送信サーバー]タブをクリックします。

[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]にチェック。
[次のアカウントとパスワードでログオンする]に
チェック。アカウント名、パスワードを入力します。
[OK]ボタンをクリックします。


⑫ [詳細設定]タブをクリックします。

[受信サーバー(POP3)]に[995]を入力。
[このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要(E)]
が必要]にチェック。
[使用する暗号化接続の種類]の[SSL/TLS]を選択。
[OK]ボタンをクリックします。

⑬ [配信]項目で[サーバーにメッセージのコピーを置く]は他パソコンでもメールを共有したい
場合チェックを入れます。
必要のない場合にはチェックを外します。
[OK]ボタンをクリックします。

⑭ [インターネット電子メールの設定]画面に戻ります。

アカウントの設定テストにチェックを入れて
[次へ]ボタンをクリックします。



- ⑮ [セットアップの完了]画面が表示されます。
[完了]ボタンをクリックします。

これで設定は終了です。