

Android Gmailの設定方法

AndroidスマホにGmailを設定する方法です。Gmailのアイコンがない場合、Google Play（ Play store ）からダウンロードしてください。

Gmailアプリのバージョンにより、この設定手順と異なる場合があります。
ここでは、Gmailバージョン 2022.05.28.452658383。Release の設定手順となります。

1. Gmail のアイコンをタップします。



2. Gmailへようこそ画面で「スキップ」をタップします。



3. 「メールアドレスを追加」をタップします。



4. メールのセットアップで「その他」をタップします。



5. お送りした書類記載のメールアドレスを半角英数字で入力し、「次へ」をタップします。



※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

6. アカウントの種類で「個人用 (POP3)」をタップします。



7. お送りした書類記載のパスワードを半角英数字で入力し、「次へ」をタップします。



※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

8. 受信サーバーの設定で、下記項目を設定し「次へ」をタップします。

受信サーバーの設定

ユーザー名
test-support

パスワード
.....

サーバー
mx.webporte.jp

サーバーからメールを削除
受信トレイから削除したとき

次へ

※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

ユーザー名	お送りした書類記載の アカウント名 を 半角英数字 で入力します。
パスワード	お送りした書類記載の パスワード を 半角英数字 で入力します。
サーバー	「 mx.webporte.jp 」 (mail.ドメイン)を 半角英文字 で入力します。
サーバーからメールを削除	<ul style="list-style-type: none">・サーバーからメールを削除は、「受信トレイから削除したとき」を必ず選択してください。・複数人、複数デバイスで利用している場合、全ての対象者が受信してから削除するなど気をつけてください。

9. 送信サーバーの設定で、下記項目を設定し「次へ」をタップします。

M

送信サーバーの設定

ログインが必要

ユーザー名
test-support

パスワード
..... ×

SMTP サーバー
mx.webporte.jp

次へ

※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

ログインが必要	任意で選択してください。
ユーザー名	お送りした書類記載の アカウント名 を 半角英数字 で入力します。
パスワード	お送りした書類記載の パスワード を 半角英数字 で入力します。
サーバー	「 mx.webporte.jp 」 (mail.ドメイン)を 半角英文字 で入力します。

10. 「証明書が無効です」と出たとき



「証明書の情報」画面を下までスクロールし、「無視して続行」をタップします。



11. アカウントのオプションを設定し、「次へ」をタップします。



アカウントのオプション

同期頻度:
15分毎

メールの着信を知らせる

このアカウントのメールを同期

次へ

同期頻度	メールを自動受信する頻度を選択できます。
メールの着信を知らせる	メールが着信したときに通知するか選択します。
このアカウントのメールを同期	基本チェックを入れてください。 チェックがないと、自動受信が行われません。

12. 送信メールに表示される「名前」を任意に設定し、「次へ」をタップします。



アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)
system@support.ne.jp

名前
テスト太郎

送信メールに表示されます

次へ

13. 作成した名前とメールアドレスが記載されています。
「GMAILに移動」→「スキップ」→「GMAILに移動」の順にタップします。



作成した名前とメールアドレスが記載されています。




14. サーバーの詳細設定



Gmailの画面で左上の三本横線をタップします。




下へスクロールして、「設定」をタップします。



設定をしたいメールアドレスをタップします。

14. 開いた画面を下へスクロールし、「受信設定」をタップします。



以下のように設定して、「完了」をタップします。

The screenshot shows the '同期オプション' (Sync Options) form. It contains several input fields and dropdown menus, all highlighted with red boxes: 'ユーザー名' (Username) with 'insp-system', 'パスワード' (Password) with '.....', 'サーバー' (Server) with 'mx.webporte.jp', 'ポート' (Port) with '995', 'セキュリティの種類' (Security Type) with 'SSL/TLS', and 'サーバーからメールを削除' (Delete mail from server) with '受信トレイから削除したとき'. At the bottom, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '完了' (Done), with '完了' also highlighted by a red box.

サーバー：「mx.webporte.jp」を入力


ポート：「995」を入力

セキュリティの種類：「SSL/TLS」を選択


サーバーからメールを削除：
「受信トレイから削除したとき」を選択

→ 「完了」をタップします

14. 開いた画面を下へスクロールし、「送信設定」をタップします。



ポートに「465」を入力、セキュリティの種類はSSL/TLS を選択し「完了」をタップします。



これでGmailの設定は完了です。