




# 【メール設定】 Outlook 2016 メールアカウントの追加設定方法



① メニューバーの [ ファイル ] からアカウント情報を開き、[ アカウントの追加 ] をクリックする。



② 設定したいメールアドレスを入力し、[ 詳細オプション ] をクリックして表示される [ 自分で自分のアカウントを手動で設定 ] の左に  にチェックを入れる。  
→ [ 接続 ] をクリック。



③ [ POP ] のアイコンをクリックする。

POP アカウントの設定  
info@justiceasia.net (別のユーザー)

※チェックを入れる

受信メール ※[ mail.support.ne.jp ] を入力 ※[ 995 ] を入力

サーバー mail.support.ne.jp ポート 995

このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

送信メール ※[ mail.support.ne.jp ] を入力 ※[ 465 ] を入力

サーバー mail.support.ne.jp ポート 465

暗号化方法 SSL/TLS ※[ SSL/TLS ] を選択

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要

メッセージ配信

既存のデータ ファイルを使用

参照...

前に戻る

次へ

※ [ 次へ ] をクリック

④ 左の画像の通りに設定する。  
→ [ 次へ ] をクリック。

POP アカウントの設定  
info@justiceasia.net (別のユーザー)

パスワード \*\*\*\*\*

※パスワードを入力

※ [ 接続 ] をクリック

前に戻る

接続

⑤ パスワードを入力する。  
→ [ 接続 ] をクリック。

インターネット電子メール - info@justiceasia.net

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー: mail.support.ne.jp

ユーザー名(U): ※[ アカウント名 ] を入力

パスワード(P): \*\*\*\*\*

パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル

⑥ ユーザー名に [ アカウント名 ] を入力する。  
→ [ OK ] をクリック。

※ [ OK ] をクリック

Outlook

アカウントが正常に追加されました

POP  
web@support.ne.jp

別のメール アドレスを追加  
web@support.ne.jp 次へ

詳細オプション ^

自分で自分のアカウントを手動で設定

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する

完了

⑦ [ 完了 ] をクリックします。

※ [ 完了 ] をクリック