


Android Gmailアプリの設定方法

AndroidスマホのGmail設定を変更する手順です。

1. Gmail のアイコンをタップします。



2. ご使用の名前とメールアドレスを選択します。
「GMAILに移動」→「スキップ」→「GMAILに移動」の順にタップします。

①



名前とメールアドレスを選択します。

②



③




3. サーバーの詳細設定



Gmailの画面で左上の三本横線をタップします。



下へスクロールして、「設定」をタップします。



設定をしたいメールアドレスをタップします。

4. 開いた画面を下へスクロールし、「受信設定」をタップします。

← system@support.ne.jp

アカウント名
system@supp

名前
テスト太郎

モバイル署名
未設定

通知を管理する

サーバーの設定

受信設定
ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの
設定

送信設定
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの
設定

以下のように設定して、「完了」をタップします。

同期オプション

ユーザー名
insp-system

パスワード
.....

サーバー
mx.webporte.jp

ポート
995

セキュリティの種類
SSL/TLS

サーバーからメールを削除
受信トレイから削除したとき

キャンセル 完了

サーバー：「mx.webporte.jp」を入力

ポート：「995」を入力

セキュリティの種類：「SSL/TLS」を選択

サーバーからメールを削除：
「受信トレイから削除したとき」を選択

→ 「完了」をタップします

5. 開いた画面を下へスクロールし、「送信設定」をタップします。

← system@support.ne.jp

アカウント名
system@supp

名前
テスト太郎

モバイル署名
未設定

- 通知を管理する
- サーバーの設定
- 受信設定
ユーザー名、パスワード、その他の受信サーバーの設定
- 送信設定
ユーザー名、パスワード、その他の送信サーバーの設定**

以下のように設定して、「完了」をタップします。

同期オプション

ログインが必要

ユーザー名
insp-system

パスワード
.....

SMTP サーバー
mx.webporte.jp

ポート
465

セキュリティの種類
SSL/TLS

キャンセル **完了**

サーバー：「mx.webporte.jp」を入力

ポート：「465」を入力

セキュリティの種類：「SSL/TLS」を選択

→ 「完了」をタップします。

これでGmailの設定
は完了です。