


① ホーム画面上の「設定」のアイコンを選択します




② 「メール」を選択します



③ 「アカウント」を選択します



④ 「アカウントを追加」を選択します



⑤ 「その他」を選択します



⑥ 「メールアカウントを追加」を選択します



⑦ 新規アカウントを以下のように設定し、「次へ」を選択します



- ・「名前」：名前をローマ字で入力
- ・「メール」：お送りした書類の「メールアドレス」
- ・「パスワード」：お送りした書類の「パスワード」を入力
※半角で入力ください。
※大文字と小文字を区別します。
※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます。
- ・「説明」：「任意の文字列」
※自動的に表示されます。

→ 「次へ」をクリック

⑧ 「POP」を選択します



⑨ 「受信メールサーバ」の項目を以下のように設定し、画面を下にスクロールします



[受信メールサーバ]

- ・「ホスト名」：mx.webporte.jp
- ・「ユーザ名」：お送りした書類の「アカウント」を入力
※半角で入力ください。
- ・「パスワード」：⑦で入力した「パスワード」が(●)で表示されます。

→ 画面を下にスクロール

⑩ 「送信メールサーバ」の項目を以下のように設定し、「保存」を選択します




[送信メールサーバ]

- ・「ホスト名」：mx.webporte.jp
- ・「ユーザ名」：お送りした書類の「アカウント」を入力
※半角で入力ください。
- ・「パスワード」：お送りした書類の「パスワード」を入力
※半角で入力ください。
※大文字と小文字を区別します。
※セキュリティ保護のため、パスワードは(●)で表示されます

→ 「保存」をクリック

⑪ 「保存」を選択します



⑫ 新しく追加したアカウントを選択します



⑬ 画面を下にスクロールし、「SMTP」を選択します



⑭ 「mx.webporte.jp」を選択します



⑮ 「送信メールサーバ」の項目を以下のように設定し、「完了」を選択します



- ・ 「サーバ」：オン

[送信メールサーバ]

- ・ 「ホスト名」：「mx.webporte.jp」が表示されます
- ・ 「ユーザ名」：「アカウント」が表示されます
- ・ 「パスワード」：「パスワード」が (●) で表示されます
- ・ 「SSLを使用」：「オン」にする
- ・ 「認証」：「パスワード」
- ・ 「サーバポート」：「465」と入力

→ 「完了」をクリック

⑩ 画面左上の「任意の文字列」を選択します



⑪ 「詳細」を選択します



⑱ 以下のように設定し、画面左上の「任意の文字列」を選択します



「削除したメッセージの移動先」

- ・ 任意で設定

「削除したメッセージ」

- ・ 削除： 任意で設定

「受信設定」

- ・ 「SSLを使用」：「オン」
- ・ 「認証」：パスワード
- ・ 「サーバから削除」：「受信トレイからの削除」を設定
- ・ 「サーバポート」：「995」と入力

「S/MIME」

- ・ S/MIME：「いいえ」

→ 「任意の文字列」をクリック

⑲ 「完了」を選択します

