Android メールの設定方法

Android のデフォルト(標準)メールソフトは、メーカー、機種、Andoroidのバージョン等により設定方法が異なることがあります。

ここでは、HuaweiP10 Lite Androidバージョン8.0.0 の場合を例に記載しています。

1. メールのアイコンをタップします。



複数のメールアプリが表示される場合、 「メール」または「その他」をタップします。

2. アカウント設定で「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、サイインインをタップします。



3. アカウントのタイプでPOP3を選択します。

繁急通報のみる		0 % 0 🗩 11:53
🔶 アカウン	/ト設定	
このアカウント	のタイプ	
0	P0P3	
	IMAP	

4. アカウント設定の各項目を入力し、次へをタップします。

緊急通報のみる		역 🕒 🦛 12	:05
🔶 アカウント設	定		
ユーザー名			
Test-support			
パスワード			
		200	
サーバー			
mail.support.ne.jp			
ポート			
995			
セキュリティの種類		SSL/TLS	2
サーバーから削除		削除しない	0
戻る		<u>次</u> へ	ŀ
⊲	0		

※受信サーバーの設定です。

ユーザー名	お送りした書類記載の アカウント名 を 半角英数字 で入力 します。
パスワード	お送りした書類記載の パスワード を 半角英数字 で入力し ます。
サーバー	「 <mark>mail.support.ne.jp</mark> 」 (mail.ドメイン)を 半角英文字 で入力します。
ポート	「 <mark>995</mark> 」 半角数字 で995と入力します。
セキュリティの種類	「 <mark>SSL/TLS</mark> 」を選択します。
サーバーから削除	任意で選択します。

※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

5. アカウント設定(送信サーバーの設定)の各項目を入力し、次へをタップします。

緊急通報のみる	回堂自12:35		
🤶 アカウント設定			
SMTPサーバー		※ 注信+	、 一 の 型 空 -
mail.support.ne.jp		※ 达信) — /	い一の設定
ポート			
465			
セキュリティの種類	SSL/TLS		
🕑 サインイン必須			
ユーザー名			
Test-support			
パスワード			
	8		
戻る	次へ		

SMTPサーバー	「 <mark>mail.support.ne.jp</mark> 」 (mail.ドメイン)を 半角英文字 で入力します。
ポート	「 <mark>465</mark> 」 半角数字 で465と入力します。
セキュリティの種類	「 <mark>SSL/TLS</mark> 」を選択します。
サイインイン必須	任意で選択します。
ユーザー名	(サイインイン必須にチェックした場合)お送りした書 類記載の アカウント名 を 半角英数字 で入力します。
パスワード	(サイインイン必須にチェックした場合)お送りした書 類記載の パスワードを半角英数字 で入力します。

٦

※ 英文字は、大文字と小文字を区別します。

受信	言トレイを確認	する頻度	15分毎 >
~	メール着信時に	通知	
~	このアカウント	·からメールを	司期する
	戻る		次へ

「**このアカウントからメールを同期する**」の**チェックは入れて**ください。 その他、各項目をお好みに設定して、次へをタップします。

7. 受信トレイにメールアドレスが確認できれば、設定は完了です。

= s	ystem@support.ne.jp	
すべて	▼ 検索	
0		13:05
	test2	24
\smile	test2	
0		12:50
63	test	\$
0	test	
	もっと読み	込む